



INSTRUCTIVO PARA USUARIO

Instructivo para configurar cliente de correo electrónico
Sistema Operativo windows XP o vista con Microsoft Office Outlook 2007

Aplica para:

Para usuarios de sistema operativo Windows XP o vista que accedan a su cuenta de correo en servidor Exchange utilizando el MS Outlook 2007 vía RPC/http (Outlook anywhere), tiene carácter de “indispensable” ante el cambio del sistema de certificados a partir del [14 de Enero 2009](#)


Prerrequisitos:

- El usuario debe tener cuenta de correo activa en el dominio UDGNET.
- Tener instalado el MS Outlook 2007.

Procedimiento:

1. Antes de configurar el cliente de correo electrónico, el usuario debe actualizar su computadora con las actualizaciones más recientes (actualizaciones de seguridad) tanto del sistema operativo como de MS office.
2. Cambio en la Configuración del cliente de Outlook para utilizar RPC/HTTP

Abrir control Panel (Panel de Control) > dar doble click sobre el icono de Mail (correo).






INSTRUCTIVO PARA USUARIO


3. Al abrir la siguiente ventana y dar un click en el botón de Cuentas de Correo.

Dar click sobre el icono de Cuentas de Correo



4. Selecciona la cuenta Exchange y el icono Cambiar para que nos muestre a que servidor está configurado el correo y habilitar las opciones RPC/http (Outlook desde cualquier parte), si ya aparece el nombre del servidor no modificar, si hay duda preguntar a su encargado de cómputo

*Seleccionar servidor Microsoft Exchange > de ser necesario teclear **cgtienet120** en el nombre del servidor > seleccionar Cambiar > Seleccionar MasConfiguraciones > seleccionar la pestaña Conexión > en la sección outlook en cualquier parte habilitar el cuadro **conectar con Microsoft Exchange utilizando http** > Seleccionar Configuración proxy de Exchange*





INSTRUCTIVO PARA USUARIO

Cambiar cuenta de correo electrónico

Configuración de Microsoft Exchange
Escriba la información requerida para conectar con Microsoft Exchange.

Escriba el nombre de su servidor de Microsoft Exchange. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Servidor de Microsoft Exchange:

Usar modo de intercambio en caché

Escriba el nombre del buzón configurado por el administrador. Dicho nombre coincide generalmente con su nombre de usuario.

Nombre de usuario:

Microsoft Exchange

General | Avanzadas | Seguridad | Conexión | Correo remoto

Cuenta de Microsoft Exchange
Escriba el nombre por el que desea referirse a esta cuenta. Por ejemplo: "Trabajo" o "Microsoft Exchange".

Servidor de Microsoft Exchange:

Al iniciar

Detectar automáticamente el estado de conexión

Controlar el estado de conexión de forma manual

Elegir el tipo de conexión al iniciar

Estado de conexión predeterminado


Conectar con la red

Trabajar sin conexión y usar la red telefónica

Segundos hasta agotar el tiempo de espera de conexión con el servidor




INSTRUCTIVO PARA USUARIO



- 5. Configuración proxy de Exchange y el icono Cambiar para que nos muestre a que servidor está configurado el correo y habilitar las opciones RPC/http (Outlook desde cualquier parte) tecleando la siguiente configuración, **correo.udg.mx**, **msstd:correo.udg.mx**, **todos los cuadros seleccionados, Autenticación NTLM**

Seleccionar o habilitar las 4 opciones cuadros que aparecen en la ventana > teclear en los rectángulos de texto > correo.udg.mx > msstd:correo.udg.mx > Seleccionar la configuración de autenticación NTLM




Servidor de acceso	
Anterior	Nuevo
cgsienet48.udg.edu.mx	correo.udg.edu.mx
Para CUCS, SUV, REDUDG	correo.udg.mx



INSTRUCTIVO PARA USUARIO

6. Darle **aceptar** a los cambios que hemos elegido de las ventanas que hemos abierto llegando nuevamente a la ventana inicial y se ha terminado la instalación

Dar click en Aceptar a las ventanas que abrimos > Finalizar



7. Si estuviera abierto el Outlook es necesario cerrarlo y abrirlo nuevamente para tomar los cambios.

Cerrar Outlook, Iniciar Outlook